



# Spezielles USB-Kabel

- USB-Power-DATA Kabel für OTG Betrieb



## Öffnen vom CSI2 Slot



## HDMI Hardware

es wird einer von beiden Adapter benötigt.

## HDMI-CSI Hardware

- Es wird eine Image mit der Bezeichnung [v2-hdmi-rpi4.img.bz2](#) benötigt.



## HDMI-USB Hardware

- Es wird eine Image mit der Bezeichnung [v2-hdmiusb-rpi4.img.bz2](#) benötigt



[QUELLE: <https://github.com/pikvm/>]

From:  
<https://waf.logout.de/> - **quad.logout.de**

Permanent link:  
<https://waf.logout.de/pikvm:hardware?rev=1602578850>

Last update: **2020/10/13 08:47**

